

Mise à jour CERES

Mode opératoire

Voici les différentes étapes à suivre pour l'installation de la mise à jour sur votre PC :


1. Ceres 8 ou ceres 7

Si vous utilisez Pocket, **seul** ceres 7 permet la synchronisation avec Pocket Windows.

2. Sauvegardez vos données

Une sauvegarde à conserver sur un support externe (cd, clé USB, ...)

Pour cela, procédez comme ci-dessous :




Emplacement de votre sauvegarde sur un support externe (cd, clé USB ...).
Recherchez cet emplacement grâce à l'icône 📁.


Envoi des données vers un cloud sécurisé de Cerco Soft

3. Rechercher vos coordonnées de licence dans CERES



Cliquez sur le module « Généralités » de Ceres —  . Cliquez « Général »




« Données d'entreprise » ou sur  et allez sur l'onglet « Licence ». Notez les numéros repris sous la rubrique « N° de client » ainsi que la rubrique « Numéro d'enregistrement ».

Champ	Valeur
Nom de licence	AGRICONSULT
N° client	10440
N° de licence 2	209999
N° de licence 3	0137133100
Réseau	<input type="checkbox"/>
N° d'enregistrement	178820



4. Cliquez sur le module « Généralités » de Ceres — . « info » « site de



Cerco Soft ou cliquez  , vous arrivez directement sur le site de Cerco Soft


- Clients
- Nouvelle version
- Compléter votre n° de client et d'enregistrement
- Cliquez sur suivant
- Télécharger
 - ceres 7.4 si Windows mobile 6
 - ceres 8.0 dans les autres cas

Après avoir cliqué, une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur « Enregistrer ».


Lorsque l'enregistrement est terminé (cela peut prendre quelques minutes), effectuez un double clic sur le fichier télécharger ceres

Vérifiez que votre antivirus ne bloque pas le téléchargement et ou l'installation

- Acceptez les conditions de licence en cliquant sur « oui »




- Choisissez « Réparer » et ensuite cliquez sur « Suivant »





- Laissez l'installation se faire et ensuite, cliquez sur « Terminer ».



- Rendez-vous dans le module « Généralités » du module Ceres et réalisez les deux étapes suivantes :

- L'étape 1 « général » « Adaptation de fichiers » ou l'icône  . Upgrade « OK ».

- L'étape 2 « Général » « Introduction info de base » ou l'icône . Cette opération doit également être répétée deux fois en suivant.

Lorsque vous cliquez sur l'icône , un écran de présélection apparaît, demandant « l'Endroit des fichiers ». Il sera complété comme ci-dessous si sur votre ordinateur, le fichier ASDAC est , en général, situé dans « Poste de travail, (C:), Cer2000, ASDAC ». Cliquez sur « ok »

Endroit fichiers	C:\cer2000\asdac\
------------------	-------------------